利用パソコンの事前設定について

「ブルーリターンA」を利用するパソコンにおいて、入力モードの切替えが正常に動作するよ うに、次の設定をおこなってください。



③「キーボードの詳細設定」をクリックします。

Q D-756 777724	時刻と言語 > 入力		
BECHER P	物理キーボードでの入力時に入力機構を意示する 一般の意識ではこれ用いただがません。		
= 927L	●東藤のビント 東京が日に第50で入日ビントを用当する		
0 Bluetoots 27/1/12	5 30070		
 ■ 3717-724779-831 ✓ ■1=10= 	● 人力となどの構成を表示		
y manner	(8) キーボードの詳細語学		
# 779	*		

④「アプリウィンドウごとに異なる入力方式を
 設定する」をクリックし、チェックをつけます。

8 0-16 70010	時刻と言語 > 入力 > キーボードの詳細
	既定の入力方式の上書き
BEDWE D	常振り入れの最初の入力方式と異なる入力方式を使用する考会は、ここで展開。
# 3376.	
D Bluesoon 27/17	BROOTENING (RM)
	入力方式の切り替え
/ miner	■ アプリウィッドつごとに募なる人力が火を設定する

※引き続き設定2を実施してください。

≪設定2:IMEの設定≫

⑤「時刻と言語」をクリックし、「言語と地域」 をクリックします。



⑥「日本語」の右側の「…」をクリックし、「…言語のオプション」を選択します。

時刻	」と言語 > 言語と地	域
言語		
	Windows の表示言語 設定やエクスフローラーなどの Windows 強能 は、この言語で表示されます。	日本語 い
優先 Micro れる言	する言語 work Store アプリは、この一致で景切にサポートさ 語で表示されます	言語の追加
	日本語 言語バック、東声会式、東声認識、手書き、	要≠0入力 …
		・・・ 言語のオブション
地域		

⑦「Microsoft IME」の右側の「…」をクリッ クし、「…キーボードオプション」をクリッ クします。



⑧「全般」をクリックします。



 ⑨「互換性」の「以前のバージョンの Microsoft IME を使う」を「オン」に設定します。
 変更確認メッセージに「OK」をクリックします。

8 D-16-70004	··· → Microsoft IME → 全般
all a second	互换性
BIOAS	 Microsoft BMI は新しいボージョンにアップアルードされましたが、まべてお根拠に互
# 5276	曲性があるわけではありません。常確が発生した場合は、以前のパージョンに開すこ とができます。
0 Blattooth ETRIX	以町のパージョンの Microsoft IME を使う
	(C) 10
/ MARRE	許是情報

Windows10の場合

≪設定1:キーボードの設定≫
①Windowsのスタートボタンより「設定」を開き、「デバイス」をクリックします。

① 電源			
🔳 , Р сска	、力して検索		
	Windowsの設定	-	
[]ter	10.00 目	P.	
2376 742764, 9704, 885, 88	20日本 ガバイス Elements: フリンター、2011		W22 Author: Phone D177
♣>>>9-721>9-8>> ========	C BARRE	IΞ	779 774721-5, 834, 77007 698

②画面左のメニューバーの「入力」をクリックし、「キーボードの詳細設定」をクリックします。

@ #-4	入力
82088 7/17 Buescom 270/807/172	P ハードウェアキーボード ハードウェアキーボードの入力とソトロ、英語(米国)でのみ使用できます 入力時に入力とソトを表示する
8 7929-22447- 0 792	入力時にスペル これ語 95年余田寺王 7 6 ● オリ
 997/tyf λ.h 	多言語予測入力 入力から規制された言葉に高力いて、予測入力を表示します (の) オフ
● べしと Windows Ink ② 自動再生 ① Lista	その他のキーボード設定 キーボードの時間設定

③「アプリ ウインドウごとに異なる入力方式 を設定する」をクリックし、チェックをつけ ます。

◎ キーボードの詳細設定	
既定の入力方式の上書き	
言語リストの最初の入力方式と異なる入力方式を使用する場合は 選択します	. 220
富額リストを使用します (振興)	~
入力方式の切り替え	
100 アプリウインドウごとに異なる入力方式を設定する	
□ 使用可能な場合にデスクトップ言語パーを使用する	

※引き続き設定2を実施してください。





⑥「Microsoft IME」「オプション」の順でクリ
 ックします。



⑧「互換性」の「以前のバージョンの Microsoft IME を使う」を「オン」に設定します。 変更確認メッセージに「OK」をクリックします。

← DΞ	-	×
◎ 全般		
互换性		
Microsoft IME は新しいパージョンにアップグレードされましたが、すべての機能 に互換性があるわけではありません。問題が発生した場合は、以前のパージョ ンに戻すことができます。		
以前のバージョンの Microsoft IME を使う		
24 🜑		
許細情報		